

ALFA Móvil - Seguimiento de Entregas



Con ALFA Móvil, Seguimiento de entregas, podrá:

- Llevar la información de repartos, en su celular.
- Registrar los horarios de entrega y la novedad durante la entrega.
- Sincronizar en cualquier momento en su servidor central.
- Monitorear desde su pc, las novedades de entregas.
- Emitir listados de seguimiento y control de cumplimiento de horarios y entregas.

Objetivo:

Integrado al ALFA Transporte, permite hacer un seguimiento casi on-line de las entregas realizadas, dejando un registro de la fecha y hora de entrega, el código de novedad o estado de la entrega, evitando de esta manera que un operador de pc ingrese estas novedades al sistema.

El sistema se conecta al sistema SAT mediante una conexión WAP, utilizando cualquier teléfono celular que utilice esta tecnología.

Instalación del Sistema en su Celular:

Existen 3 opciones para realizar la instalación, 1. Conexión por Internet, 2. Conexión USB, 3. Conexión Bluetooth. En este caso vamos a explicar la conexión por Internet:

1. Ingresar al sitio http://www.alfagestion.com.ar/me/alfamovil_se.jar, esto se realiza desde su celular, ingresando a internet, abrir el menú opciones, luego.. IR A URL, aquí se ingresa la dirección http://www.alfagestion.com.ar/me/alfamovil_se.jar
2. Inmediatamente comienza la descarga del sistema.
3. Elegir la ubicación donde se guardará, normalmente le aparecerá la opción <Raiz>, aceptar esta opción.
4. Ante el mensaje Aplicación no firmada, seleccionar Continuar.
5. Ante la pregunta **Iniciar MIDLet?** Responder SI
6. Inmediatamente se encontrará con la pantalla de bienvenida, seleccionar **Ingresar...**



7. Desde el menú principal, realizaremos una prueba de conexión, para esto seleccionamos la opción, **Recibir Datos**, y pulsamos el botón de selección.



8. En algunos modelos de celulares, puede aparecer un mensaje como...

Aplicación no segura ALFAMOVIL_SE wants to send or receive information... etc..

Este es un aviso al usuario, que el celular se estará conectando a un sitio web que no es de su compañía de teléfonos, y esto es cierto, porque se estará conectando a una pagina para realizar una prueba, **ante este mensaje responder SI**

9. Si la conexión es exitosa, aparecerá un mensaje con los datos recepcionados, en este caso el sistema recepciona los Codigos de estado de remitos. Ver ejemplo.



10. Finalmente, ya esta en condiciones de comenzar a utilizar el sistema ALFAMOVIL Seguimientos de Entregas.

Es importante hacer la recepción de datos, ya que sin esta información, será imposible asignarle códigos de estado o novedad a los remitos.

El sistema queda instalado en las opciones de Aplicaciones de su celular, esto varía según el modelo de celular utilizado, en otros modelos puede estar en la opción descargas, para ingresar al sistema deberá encontrar primero en que opción del menú de su celular, se encuentra instalado el sistema.


El sistema alfamovil se puede ser borrado en cualquier momento, seleccionando la opción borrar.

Pasos para habilitar el Seguimiento de Entregas, desde el sistema de transportes:


1. Desde la configuración del sistema, tildar la Opcion Habilitar Seguimiento de Entregas WAP
2. Configurar la dirección FTP en caso de utilizar un servidor remoto, o configurar la carpeta http en caso de utilizar un servidor de internet local.

Para comenzar a utilizar el Seguimiento de Entregas desde el Celular:

1. En el celular de cada chofer, configurar el código de chofer utilizado, ingresando a la opción indicada.








2. Es fundamental ingresar a la opción Recibir datos, esto cargará en el celular los códigos de estado de remitos, sin estos códigos es imposible continuar. Esta opción solo debe ejecutarse si ocurre alguna modificación en los códigos de estado.



3. La opción mas importante del sistema, es la primera, Cambiar Estados. Desde aquí podrá asignarle el estado al remito, por ejemplo, al realizar una entrega, deberá ingresar a esta opción y cargar el numero de remito, luego ingresar el código de estado si lo recuerda, o seleccionar desde la consulta de estados.

Recuerde que solo debe ingresar los digitos del numero del remito o pedido, sin ceros a la izquierda, sin la letra y sin el punto de venta.

Por Ejemplo, el Remito 0001-00009881 R, deberá ingresar únicamente 9881


	
<p>Si no recuerda el código estado, pulse la opción menú, y luego estados, como se muestra a continuación.</p> 	
<p>Finalmente, seleccione el estado y pulse el botón de selección</p> 	<p>Finalmente, seleccione el Menu y Grabar.</p> 
<p>4. Desde la opción Consulta Entregados, podrá ver el historial de estados registrado en su celular.</p>	<p>5. En esta pantalla también tiene la opción para borrar el historial, esta opción deberá utilizarla únicamente si confirma que dicha información ya fue sincronizada con el servidor. (Luego de utilizar la opción enviar datos)</p>




Sistema Administrador de Transportes. Sincronización.

El sistema toma la información enviada por los celulares, según el lapso de tiempo configurado, o cuando el operador decida sincronizar manualmente.


Para la opción automática, debe estar configurado el lapso de tiempo, como se muestra en la imagen siguiente.




Para la sincronización manual, se muestra a continuación.




Luego, se abre una ventana como la siguiente.



Para poder emitir un reporte con los horarios y códigos de estados informados por cada viaje, la opción esta en el menú Despachos, Reportes, Reporte de Viajes



Aquí seleccione la opción seguimiento, como se muestra a continuación.



Finalmente pulsando en pantalla, podrá visualizar un informe similar al siguiente.

1 of 1 Total: 28 100% 28 of 28

Reporte de Viajes

Nº de Emite	Destinatario	Democio	E ibs	Bulos	M3	Tech. Class. pref. base	Fecha de Emisión	Estado
00010000002X Chofer: GONZALEZ RICARDO Patente: DLO-217								
01-00747468B	GENDARMERIA NACIONAL	AV	1480.6	0.27	0.00	0.000211.09	04.07.10 05:47:00	1 ENTREGADO
01-00747379B	LIBRERIA PAIDOS SCA	AV	L 20	1.05	0.00	0.050211.09	04.07.10 05:48:00	1 ENTREGADO
01-00750093B	SALA H DELA CAMARANAC DAP LA	LA	CH	0.94	1.00	0.041711.09	04.07.10 05:48:00	3 DEVOLUCION TOTAL
01-00747288B	CLUB AMERICANO DEBS AS	VL		1.28	0.00	0.030211.09	04.07.10 05:49:00	4 DEVOLUCION TOTAL
01-00749895A	ENERGIA ARGENTINA SA	AV	ISO	0.54	0.00	0.001411.09	04.07.10 05:49:00	4 EN VIAJE
01-00747466A	DATCO SA	SA		0.41	0.00	0.070211.09	04.07.10 05:50:00	8 DIRECCION EQUIVOCAL
01-00749921A	DAIKIN AIR CONDITIONING ARGENAL	CA		1.30	5.00	0.101411.09	04.07.10 05:50:00	5 CAMION ROBADO
01-00750016A	WILTON PALACE HOTEL SA	CA		1.05	15.00	0.011411.09	04.07.10 05:50:00	2 ENTREGA PARCIAL
01-00749927A	PHEIRO ELIDA	GU		0.71	2.00	0.001411.09	04.07.10 05:51:00	2 ENTREGA PARCIAL
01-00747453A	FERNANDEZ HORACIO DANIEL	CA	TO A	1.37	0.00	0.000211.09	04.07.10 05:51:00	4 DEVOLUCION TOTAL
01-00749893A	ENERGIA ARGENTINA SA	AV	ISO	5.44	9.00	0.131411.09	04.07.10 05:51:00	1 ENTREGADO
01-00747256A	MUNICH RECOLETA SA	OR		0.53	0.00	0.030211.09	04.07.10 05:52:00	3 DEVOLUCION TOTAL
01-00749839A	ESTUDIO JARDEL	VL		0.44	2.00	0.031411.09	04.07.10 05:52:00	8 DIRECCION EQUIVOCAL
13			1581	34.00	0.47			